


Apples vägkarta över informations- motorvägarna

*Så här kopplar du upp dig på
eWorld och Internet*



eWorld
Apple's On-line Service



Härifrån kan du ta

Kära Macintosh-användare!

Vi har alla läst och hört om det – informationsmotorvägarna, Internet, IT-tjänster... Det verkar spännande, men hur gör du för att ta reda på om det är något för dig?

Vi på Apple har skapat ett säkert och enkelt sätt att utforska informationsmotorvägarna. Det kallas eWorld, och det finns redan på datorn.

- eWorld är det enklaste sättet att nå ut på Internet, ett globalt nätverk som förenar tusentals informationskällor och används av miljoner människor runt om i världen. Vi har dessutom valt ut information som täcker det mesta du kan tänka dig, från nyheter, börskurser, sport, reseinformation, till spel och utbildning. Information som uppdateras regelbundet!

- eWorld är Apples IT-tjänst med den bästa och mest tillförlitliga information som går att få om din Macintosh-dator. Du kan skicka frågor via eWorld och få svar direkt från Apple. Det finns också programuppdateringar och verktygsprogram som du kan hämta och använda på datorn.

- Du kan skicka och ta emot elektronisk post till och från andra användare på Internet och andra IT-tjänster. eWorld tar aldrig ledigt, utan levererar posten sju dagar i veckan. Det finns alltid en stor chans att någon, någonstans har svaret på en fråga du skickar ut.

Det finns inget bättre tillfälle att ge sig ut på informationsmotorvägarna än just nu. Dina första timmar på eWorld är helt gratis!* På de följande sidorna läser du om hur du registrerar dig som användare.



Peter Friedman (VD, eWorld)

PS Än så länge är all information i eWorld på engelska, men det kommer att ändras i framtiden.

*Se det bifogade kortet för mer information om introduktionserbjudandet.



dig vart som helst.



Ge dig ut på Internet idag.

Med eWorld har du omedelbart tillgång till Internet, och till en hel värld av användbar information. Och eWorld gör det lättare att flytta runt genom att ge dig tips och råd.



Direkt on-line-support från Apple.

eWorld är en Apple-produkt, och därför är eWorld det bästa stället att få snabb och lättfattlig information om din nya Macintosh-dator från Apples egen support-personal. Vi väntar på att besvara dina frågor personligen.



Få ut det mesta möjliga av informationsmotorvägen.

Det eWorld-namn du väljer under registreringen blir också din Internet-adress. Genom att lägga till strängen "@eWorld.com" efter ditt eWorld-namn (t ex Pascal@eWorld.com) kan vänner och kollegor på Internet eller andra IT-tjänster skriva till dig.

Step by step guide


Nu när du vet lite om vad eWorld är, är det dags att du anmäler dig. Programmet eWorld finns redan på datorns hårddisk. Allt du behöver för att komma igång är en telefonlinje och ett modem.

Förberedelser



För att kunna registrera dig som en ny eWorld-medlem måste du ha ett modem (inbyggt eller externt) anslutet till datorn och till telefonnätet. Läs i informationen som följde med modemet om hur du installerar det (kablar, överföringshastighet osv...). Innan du börjar ska du också ha följande:

- Ditt registreringsnummer och lösenord. Du kommer att bli ombedd att ange dessa som säkerhetskod för att kunna ansluta och registrera dig första gången. Registreringsnumret och lösenordet finns på baksidan av kortet som ligger med i den här broschyren. När du är registrerad behöver du inte ange koden någon mer gång.
- Ett eWorld-namn som du väljer själv
- Ett giltigt internationellt bank- eller kreditkort (Visa, American Express eller MasterCard)


När du är klar klickar du på eWorld-symbolen så börjar den vägleda installationen och registreringen.



1: Det här är den första dialogrutan som visas efter att du har startat eWorld. Härifrån följer du anvisningarna på skärmen (eftersom du är en ny användare klickar du på *Continue*.) I nästa dialogruta klickar du på *Accept* om du godkänner licensavtalet. I nästa dialogruta (What is registration), väljer du *Connect to eWorld With a modem* och klickar sedan på *Continue*.




2: Den här dialogrutan hjälper dig att anpassa eWorld till din dator. Välj det modem du använder (*Apple Personal Modem* för Performa), modemets maximala överföringshastighet (*14400 bps* för Apple Personal Modem) och den port modemet är anslutet till. När du är klar klickar du på *Continue*.



3: Nu ska du markera vilken region och vilket land du ringer ifrån, så att du kan välja det närmaste telefonnumret för att ansluta till eWorld. Under "Dial" markerar du sedan alternativet *Within your selected country* så att den närmaste noden kan väljas. Klicka sedan på *Continue*.

to register to eWorld



Select your first choice for an eWorld access number

City	Speed	Number
Grenoble	2400	(1) 76228243
Lille	9600	(1) 2250158
Lille	2400	(1) 20672374
Lyon	2400	(1) 79478144
Lyon	9600	(1) 78632902
Marseille	2400	(1) 91259933
Marseille	9600	(1) 91259999
Toulouse	2400	(1) 61300291
Toulouse	9600	(1) 61715345
Paris	2400	(161) 43340425
Paris	9600	(161) 47892098

Help Stop Go Back Continue

4: Nu när du har valt land, ska du välja den närmaste staden och ett telefonnummer som eWorld kommer att ringa upp för att göra anslutningen. Klicka på den stad du vill välja (om möjligt, välj också det nummer som har den högsta överföringshastigheten (9600 eller 14400 bps)) och klicka sedan på *Continue*.



Are you in Area Code 161?

To dial appropriately, specify whether Area Code 161 is local or long distance.

☒ Area Code 161 is local.
Dial the access number as a local number.

☐ Area Code 161 is long distance.
Dial the selected access number as a long distance number.

Help Stop Go Back Continue



5: När du har valt det närmaste telefonnumret ska du ange om samtalet är lokalt eller rikssamtal, så att eWorld kan lägga till riktnumret om det behövs. När du är klar klickar du på *Continue*.

Dial assistance

You may also need these options. Please select and enter the correct values.

☐ Outside line prefix: The outside line prefix opens an outside line (see help).

☐ Call waiting prefix: #43# The call waiting prefix disables call waiting.

☒ Touch tone dialing

Help Stop Go Back Continue



6: Om du måste slå någon siffra för att komma ut på linjen från din telefon klickar du i kryssrutan *Outside line prefix* och skriver siffran i rutan till höger. (Kom dessutom ihåg att en del telefonväxlar som används av t ex kontor och hotell bara kan hantera vanliga telefonsamtal och avbryter dataöverföringar.) Om du använder telefonfunktionen Samtal väntar, stänger du av den genom att klicka i kryssrutan *Call waiting* och skriva koden i rutan till höger (#43# i Sverige). Klicka i den tredje kryssrutan om telefonen ringer upp med tonval. När du har gjort alla inställningar klickar du på *Continue*. I nästa dialogruta visas numret så som det kommer att slås. Om numret är korrekt klickar du på *Continue*.

Selecting a second choice access number

Choose a second choice access number to use when your first choice number fails to connect.

You would like to:

☐ Make my second choice access number exactly the same as my first.


☒ Select my second choice access number from France

☐ Select my second choice access number, starting from the top.

Help Stop Go Back Continue




7: Du måste välja ett andra telefonnummer som eWorld kommer att ringa upp om det första är upptaget. I de flesta fall bör du välja alternativ 2 i dialogrutan ovan, för att ringa upp från samma land (*Select my second choice access number from...*). När du har valt alternativ 2 klickar du på *Continue*. När du har valt alternativ 2 visar eWorld dialogrutan i steg 4 igen. När du har valt ett andra uppkopplingsnummer är du klar att ansluta.



8: eWorld kopplar upp dig automatiskt med hjälp av de nummer och inställningar du har valt. Nu kan du registrera dig för eWorld och Internet.

Om datorn inte kopplas upp mot eWorld och ett felmeddelande visas läser du anslutningstipsen på baksidan av kortet som ligger med i den här broschyren. Du kan också ringa eWorlds hjälptelefon. Numret hittar du på baksidan av samma kort eller i materialet som följde med datorn.

Det sista steget innan du svänger ut på



Enter your registration information

Enter your registration number (ten digits and two hyphens) and password (up to twelve letters and one hyphen), exactly as they appear on the back of your eWorld flyer. (If eWorld came with your computer, the flyer is packed with the manuals in the box.)

If you are already registered, then use your eWorld name and password instead of the registration number and password.


(To go from one line to the next, press the Tab key.)

Registration Number:

Registration Password:

To go from one line to the next, press the Tab key.


Stop Continue



Registreringen

Nu ska du ange registreringsnumret och lösenordet som finns längst ner på baksidan av kortet som ligger i den här broschyren. Skriv in registreringsnumret och lösenordet exakt som de står på kortet och klicka sedan på *Continue*.

Nu visas medlemskapsavtalet "eWorld Online Service Member Agreement". Klicka på *Accept* när du har läst och godkänner avtalet. I nästa dialogruta skriver du in namn och adress.



Enter your mailing address (1 of 2)

First Name: Last Name:

Your name will appear in your member profile, visible to all eWorld subscribers. If you wish to unlist your name, you can edit your member profile after registering.

Company / Institution (optional):


Street Address ONLY (second line is optional):

42, Mexico st

DO NOT enter city, state, province, zip, or postal code information above. Click Continue and enter that information in the next window.

Stop Continue

Fyll i resten av uppgifterna (namn, företag [frivilligt] och gatuadress. Du kan inte använda bokstäverna Å, Ä och Ö eller några andra bokstäver med accenter. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på *Continue*.



Enter your mailing address (2 of 2)

City:

Country (select one):

State/Province:

Zip/Postal Code:

Daytime Phone:


Evening Phone:

Don't enter dashes or spaces.

Enter area codes with your phone numbers. Example: (800) 855-1212

Stop Continue

Fyll i resterande uppgifter i den här dialogrutan (land, postadress, postnummer och telefonnummer) och klicka på *Continue*.




Select a billing method

Billing Method	Currency	Billing Language
American Express (US)	US Dollars	English
VISA (US)	US Dollars	English
Discover (US)	US Dollars	English

Stop Use Selected Method

Markera det betalkort som du vill betala med och klicka på *Use Selected Method*.



Enter your American Express (US)

Enter information exactly as shown on your card.

Credit Card Number:

Expiration Date: Enter as MM-YY. Example: 01-95 or 01/95

Bank Name:

Cardholder's First Name:

Cardholder's Last Name:


Enter only if your card is issued through a bank.

If your card shows a middle initial or middle name, type it after your first name.


Stop Re-select Billing Method Continue

Fyll nu i betalkortsinformationen (nummer, giltigt t o m, för- och efternamn som de står på kortet, rutan Bank Name är frivilligt). Uppgifterna behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas för eWorld-betalningen. När du är klar klickar du på *Continue*.

informationsmotorvägen.



Nu är det dags att välja ett eWorld- och Internet-namn (högst 10 tecken, tecknen A–Z, inga accenter). Välj ett namn du är säker på att du tycker om. Det går inte att byta namn! Klicka på *Continue* när du är klar för att välja ett personligt lösenord.



Välj ett personligt lösenord (minst 4 tecken, A–Z, inga accenter). Välj ett lösenord som är svårt att gissa sig till, så att inte andra kan använda ditt eWorld-konto. Skriv lösenordet igen i den andra rutan. I den tredje rutan skriver du något som du är säker på att du kommer ihåg (inte lösenordet) så att du kan identifiera dig för supportpersonalen om du skulle råka glömma bort ditt riktiga lösenord. Klicka på *Continue* när du är klar. Nu är du en klickning bort från Internet. (Klicka på *Enter eWorld* i nästa dialogruta.) Du är klar med registreringen. Välkommen till eWorld och Internet.

Utforska världen

Nu när du är eWorld-medlem kan du utnyttja eWorld och Internet. Du kan ge dig ut på upptäcksfärd på World Wide Web (WWW), hämta filer via FTP... Du utforskar eWorld genom att klicka på de olika byggnaderna och områdena i fönstret. Börja gärna med Internet. Klicka på Internet-påfarten (*Internet On-Ramp*) längst ner till vänster i fönstret.

Innan du kan utforska WWW måste du ha en WWW-läsare – ”eWorld World Wide Web browser”. Du kan kontrollera om du har WWW-läsaren i din version av eWorld genom att välja *Switch To Browser* från menyn Windows. Om WWW-läsarens fönster inte visas på skärmen, och du har kontrollerat att du har tillräckligt med RAM-minne måste du först hämta WWW-läsaren. När du är uppkopplad på eWorld klickar du på *Internet On-Ramp* och sedan på symbolen *World Wide Web* och på *Browser Software*. Det tar 15 till 20 minuter (beroende på modemets hastighet), och kostar ingenting extra, att hämta läsaren. Ring hjälpnumret om du inte kan hitta läsaren.



Internet-tips

Att navigera i Internets World Wide Web kräver ofta mycket RAM-minne (p g a alla bilder). Därför kan det vara svårt att använda eWorld-programmet och WWW-läsaren samtidigt på datorn. Här får du lite tips om vad du kan göra ifall det visas ett meddelande om att det inte finns tillräckligt med minne när du försöker starta WWW-läsaren.

Virtuellt minne

Din Macintosh-dator har en funktion som kallas virtuellt minne, och som gör att du kan använda fler program samtidigt än vad som går att läsa in i datorns RAM-minne. Så här sätter du på det virtuella minnet:

- 1) Välj Inställningar från Apple-menyn.
- 2) Dubbelklicka på symbolen Minne.
- 3) Sätt på det virtuella minnet genom att klicka på *På*.
- 4) Stäng inställningsprogrammet Minne.
- 5) Starta om datorn.

Systemtillägg

Du kan frigöra mer minne för eWorld och andra program genom att stänga av funktioner i systemet som du inte behöver. Du kan t ex stänga av AppleTalk i Väljaren eller stänga av AppleScript och AppleShare med inställningsprogrammet Tilläggskontroll i mappen Inställningar.

Ta med dig släkt och vänner på turen.

Är dina barn, föräldrar, far- och morföräldrar, arbetskamrater eller skolkompisar uppkopplade? Om inte, så borde de vara det. Det här är det bästa sättet att hålla kontakten, oavsett om de bor i andra änden av landet eller bara tvärs över vägen. Du kan enkelt utbyta meddelanden, ha "gruppsamtal", sammanträden med folk runt om i hela världen.

Det är enkelt att anmäla vänner och familj till eWorld. När du är uppkopplad besöker du informationsdisken (*Info Booth*) och beställer ett gratis startpaket. Beställ idag, så kan även de utnyttja introduktionserbudandet med gratistid.



eWorld
Apple's On-line Service

Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014
Apple Computer AB Box 31 164 93 Kista-Stockholm

© 1995 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp och Macintosh är registrerade varumärken för Apple Computer, Inc., eWorld, eWorld-logotypen, GeoPort och Performa är varumärken för Apple Computer, Inc. Tryckt i Irland S030-8233-A

*eWorld är det lättaste
sättet att nå ut på
Internet. eWorld kräver
inga särskilda
inställningar i datorn
när du väl är
registrerad. Dessutom
bittar du gott om råd
och verktyg för att
navigera på Internet.*



Vi har valt ut några Internet-adresser med värdefull information. Besök gärna WWW-sidorna Apple och eWorld efter att du har klickat på symbolen *World Wide Web* på Internet-påfarten (*Internet On-Ramp*.) Här är (URL-)adresserna om du redan känner till hur man tar sig fram på nätet:

<http://www.euro.apple.com/>

<http://www.eworld.com/>

<http://www.apple.com/>

Trevlig resa!